


TOURNER ET CENTRER UN CLIENT DANS LE LIT (assistance totale – 3 intervenants ou plus)



Caractéristiques du client : force insuffisante pour exercer un effort significatif. Besoin d'être glissé pour ne pas être trop au bord du lit ou avoir le visage dans la ridelle.




Cette manœuvre peut se faire en 2 étapes successives ou simultanées. Selon le poids du client, la manœuvre peut nécessiter la présence de plus de 3 intervenants.

Préparation

Intervenants

- S'assurer que les surfaces suivantes soient déjà sous le client :
 - un grand piqué de 127 x 153 cm (50 x 60 po) pour tourner et maintenir le client sur le côté ;
 - sous ce piqué, un drap ou une alèse pour glisser le client au centre ou de l'autre côté du lit.
- Pour diminuer les efforts lors du glissement du client, ajouter un grand tube de glissement de 90 x 110 cm (35 x 43 po) sous le drap ou l'alèse en le passant sous le creux lombaire du client ou en le déroulant sous son tronc.

Positionnement, prise et mouvement



Intervenants

- Se positionner pour effectuer un transfert de poids avant-arrière ou un contrepoids sur une jambe.

Intervenants 1 et 2

- Rouler l'alèse ou le drap placé sur le tube de glissement pour y prendre une prise solide au niveau du bassin et des épaules du client.
- Se synchroniser avec l'intervenant 3.
- Glisser le client au centre ou de l'autre côté du lit.

Intervenant 3

- Prendre une prise solide sur le piqué, au niveau du bassin et des épaules du client.
- Se synchroniser avec les intervenants 1 et 2.
- Tourner le client sur le côté, partiellement ou totalement selon sa morphologie.
- Maintenir la position jusqu'à la fin de la manœuvre.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre masculin a été utilisé pour alléger la lecture du texte.

www.asstsas.qc.ca/fiches-pdsb-personnes-obeses.html